

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

104 šaty ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka šatů od pasu: 100 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké, měkce splývavé látky na šaty
Originální látka: potištěná viskóza

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	Spotřeba látky (metry/yds)			
Látka	140	2,90			
	55	3¼			

Další materiál: vlizelínový tvarovací proužek; guma šíře 2,5 cm, vel. 36: 0,75 m, vel. 38, 40: 0,80 m, vel. 42: 0,85 m, vel. 44: 0,90 m; guma šíře 5 mm, vel. 36, 38: 0,45 m, vel. 40–44: 0,50 m

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díly a až c vyznačíme přímo na látku.

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů a až c jsou přidávky již zahrnuty (1,5 cm).

Střiháme

21 přední díl 1x, střed v přehybu látky

22 zadní díl 1x, střed v přehybu látky

23 přední volán 1x,

střed v přehybu látky

24 zadní volán 1x, střed v přehybu látky

a pásek 4x, z toho 2x jako vnitřní pásek


b ramínko 2x

c přední a zadní díl sukně 2x

Na okraj výstřihu na předním dílu nažehlíme vlizelínový tvarovací proužek.

Přehled střihových dílů

Díly 21 až 24



Rozměry dílů a, b, c

Vel.	36	38	40	42	44	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
	Délka (cm / ins)					
a	50 19¼	52 20½	54 21¼	56 22	58 22¼	6 2¼
b	38 15	39 15½	40 15¾	41 16¼	42 16½	4 1½
	Šířka (cm / ins)					
c	103 40½	105 41¾	107 42¾	109 43	111 43¾	103 40½

Pracovní postup

■ Odšijeme záševy na předním dílu a sežehlíme je dolů.

■ Sešijeme boční švy na předním a zadním dílu, číselná značka 1. Sešijeme boční švy na předním a zadním volánu, číselná značka 2. Švové přidávky sestříháme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme k jedné straně.

■ Švový přidavek na spodním okraji volánu sežehlíme do rubu, podhrneme na poloviční šíři a přišijeme.

■ Ramínka složíme podélně lícem dovnitř. Podélné okraje sešijeme 1 cm vedle hrany přehybu. Švové přidávky sestříháme. Ramínka obrátíme a sežehlíme. Okraje ramínek v kraji prošijeme.

■ Vždy jeden konec ramínek přistehujeme v rubu mezi příčnými značkami na horní okraj předního dílu.

■ Horní okraj volánu přispědlíme z rubu, lícem k rubu, na horní okraj předního a zadního dílu, boční švy se stýkají. Volán přišijeme podél vyznačené linie výstřihu, přitom přichytíme ramínka. Švové přidávky sestříháme, v místech zaoblení je nastříháme a na předních rozích šikmo odstříháme. Volán obrátíme do líce, ramínka otočíme nahoru. Okraj sežehlíme. Živůtek prošijeme pro tunýlek na gumu podle vyznačení ve střihu podél zadního okraje výstřihu, začínáme a končíme na bočním švu. Do tunýlku navlékneme pomocí zavíracího špendlíku úzkou gumu. Konce gummy přišijeme k bočním švům, hotová délka tunýlku s gumou: vel. 36: 39 cm, vel. 38: 41 cm, vel. 40: 43 cm, vel. 42: 45 cm, vel. 44: 47 cm.

■ Vnější díly pásu sešijeme na krátkých stranách. Přidávky rozžehlíme. Vnitřní díly pásu sešijeme do dlouhého pruhu. Přidávky rozžehlíme. Nesešité krátké strany sežehlíme v šíři 1,5 cm na rubovou stranu látky. Díly pásu vložíme rubem k rubu do sebe, podélné okraje sestehujeme, boční šev resp. sežehlené okraje vnitřního dílu pásu se stýkají s bočními švy vnějšího dílu pásu.

■ Pásek přišijeme lícem k líci ke spodnímu okraji živůtku, boční švy se stýkají. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme nahoru.

■ Sešijeme boční švy na dílech sukně. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme k jedné straně.

■ Horní okraj sukně nařasíme podle obvodu pásu, to znamená, že horní okraj sukně prošijeme ve vzdálenosti 1,2 cm a 1,8 cm od okraje velkými předními stehy. Spodní nítě stáhneme podle obvodu pásu. Konce nití zauzlujeme, nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme.

■ Sukni přišijeme ke spodnímu okraji pásu, boční švy se stýkají. Švové přidávky společně začistíme.

■ Do pásu navlékneme širokou gumu. Konce gummy sešijeme na obvod: vel. 36: 70 cm, vel. 38: 74 cm, vel. 40: 78 cm, vel. 42: 82 cm, vel. 44: 86 cm.

■ Spodní okraj sukně sežehlíme v šíři 1,5 cm do rubu, podhrneme na poloviční šíři a přišijeme.

Polohový plán

Stoff 140 cm 55 "

STOFFBRUCH 36 - 44

STOFFBRUCH

Stoff 140 cm 55 "

36 - 44

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.