


110 A, B, C Sukně ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka sukně: 61 cm
Sukně leží pod pasem.



Látky & materiál

Doporučený materiál: poněkud pevnější látka na sukni

Originální látka: A: buklé, B: směsová bavlněná látka s elastickým vláknem, C: směsová tkanina (polyester/viskóza) s elastickým vláknem. A, B, C: podšívkovina

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry / yds)		
ABC Látka	140	55	1,40	1 1/2	
ABC Podšívkovina	140	55	1,00	1	

Další materiál: A, B, C: vlizelínový tvarovací proužek; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm. Pouze k A: 6 knoflíků. Pouze k C: příze na ozdobné prošívání „tón v tónu“

Střihání

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Dbáme na linii a údaje pro varianty modelu A, B a C. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm, na záložku 4 cm. Díly podšívkovy střiháme s přidávkou na švy a okraje v šíři 1,5 cm.


Střiháme

Sukně A, B, C

Z látky

1 střední přední díl sukně 1x,
střed v přehybu látky

Přehled střihových dílů



2 boční přední díl sukně 2x

3 zadní díl sukně 2x

4 kapsový váček 2x

Z podšívkoviny

5 přední díl sukně 1x,

střed v přehybu látky

díly 3 a 4

Vlizeinový tvarovací proužek nažehlíme na horní okraj dílů sukně 1, 2 a 3 (rubová strana látky).

Pracovní postup

Sukně A

■ Odšijeme záševky na zadních dílech sukně a sežehlíme je ke středu.

■ Sešijeme boční švy (číselná značka 2), mezi příčnými značkami necháme nesešité průhmaty kapes. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Kapsy ve švu: Na okraje průhmatů kapes našpendlíme v rubu, lícem k líci, kapsové váčky a přišijeme – kapsové váčky z podšívkoviny na přední díly sukně, látkové kapsové váčky na zadní díly sukně. Kapsové váčky sežehlíme dopředu a sešijeme. Švové přidávky sestříháme na šíři 7 mm a společně je začistíme.

■ Pod zadní díly sukně přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu. Švové přidávky rozžehlíme.

■ Přídavek záložky (i na středním předním dílu sukně) začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme.

■ Přední díl sukně / záhyby: Boční díly sukně složíme podél linií hran záhybů, rubová strana leží uvnitř. Hrany záhybů sežehlíme a záhyby opět rozložíme.

Boční díly sukně přispědlíme lícem k líci na střední přední díl sukně a přišijeme (číselná značka 1). Záhyby složíme tak, aby zažehlená hrana ležela na stykové linii. Záhyby přistehujeme. Přidávky v rubu společně začistíme a sežehlíme ke straně. Záhyby nahoře přistehujeme.

■ Záhyby přišijeme z lícové strany podle vyznačení ve střihu.

■ Ušití podšívkovy: Odšijeme záševky na zadních dílech sukně a sežehlíme je ke středu. Sešijeme boční švy od horního okraje sukně až ke značkám pro rozparky. Sešijeme zadní středový šev od záložky až ke značkám pro rozparky. Přidávky začistíme a rozžehlíme, v jednom sledu sežehlíme přidávky rozparků. Přidávky rozparků opět rozložíme. Přídavek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a přišijeme, záložka podšívkovy je asi o 2 cm kratší než záložka sukně. Přidávky rozparků přehneme do rubu a přišijeme.

■ Podšívkou přetáhneme lícem k líci přes sukni a přispědlíme na horní okraj. Boční švy se stýkají.

■ U rozparku na zip přehneme konce

okrajů rozparku na podšívkce asi 5 mm před okraj rozparku zpět a přispědlíme na horní okraj. Přidávky rozparku na sukni přehneme do líce a přispědlíme přes podšívkku na horní okraj sukně. Přidávky rozparku a podšívkku přišijeme podél horního okraje sukně. Přidávky rozparku obrátíme do rubu. Podšívkku otočíme nahoru a přišijeme těsně vedle švu na přidávky, šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podšívkku obrátíme do rubu, okraj sežehlíme. Podšívkku podhlemme a v ruce přišijeme na tkanice zipu.

■ Na přední díl sukně přišijeme knoflíky podle vyznačení ve střihu.


Sukně B

Sukni šijeme stejně jako sukni A, avšak záhyby přišijeme podle linií vyznačených pro sukni B. Knoflíky odpadají.


Sukně C

Sukni šijeme stejně jako sukni A, avšak záhyby prošijeme nití na ozdobné prošívání podle vyznačení ve střihu od horního okraje sukně spirálovitě směrem dovnitř s odstupem 1 cm. Knoflíky odpadají.

Polohové plány



WEBKANTEN



WEBKANTEN


Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárka a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkou. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárky. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:



Od šíře švového přídávku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárky přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárky. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárky přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahore dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).



Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárky. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkou sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídávky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídávky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídávků otočíme podsádku atd. přes přídávky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídávky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

