


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

114 Sukně ●●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka sukně: 76 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké splývavé látky

Originální látka: potištěný polyester

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky cm ins					
Látka	140		2,85		
	55		3 1/4		

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm

Stříhání

Papírový stříh

Stříh vystříháme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 114. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díly d až g vyznačíme přímo na látku.


Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů d až g jsou přidávky již zahrnuty.

Stříháme

- 21 přední díl sukně 2x
- 22 boční díl sukně 2x
- 23 zadní díl sukně 2x
- 24 přední podsádka 1x, střed v přehybu látky
- 25 zadní podsádka 2x
- 26 kapsový váček 4x
- d pravá vázečka 1x
- e levá vázečka 1x

Přehled střihových dílů



Rozměry dílů d, e, f, g

Vel.	36	38	40	42	44	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
d			113			23
			44%			9
e			93			23
			36%			9
			Šířka (cm / ins)			Délka pro všechny velikosti (cm / ins)
f		140				51
		55%				20
g		140				30
		55%				11%

f spodní volánek 2x
g svrchní volánek 2x
Výztuhy nažehlíme na podsádky = díly 24 a 25 (na rubovou stranu látky).

Pracovní postup

■ Na předních dílech sukně sešijeme středový šev. K přednímu dílu sukně přispědlíme boční díly sukně, číselná značka 1, průhmaty kapes necháme nesešít. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.
■ Kapsy ve švu: Na přidávky průhmatů kapes našpendlíme lícem k líci kapsové váčky. Kapsové váčky přispědlíme přesně podél vyznačených švových linií. Kapsové váčky sežehlíme dopředu a sešijeme.

■ Vázečky složíme vždy lícem k líci a okraje sešijeme, jednu krátkou stranu necháme nesešít. Švové přidávky na rozích šikmo odstříháme. Vázečky obrátíme, okraje sežehlíme. Nesešité okraje vázeček našasíme na šíři 6 cm. Konce nití zauzlujeme, našasenu látku rovnoměrně rozdělíme. Našasené konce vázeček přistehujeme podle vyznačení ve střihu mezi příčnými značkami na boční díly sukně.

■ Sešijeme zadní členící švy, číselná značka 2, přitom přichytíme vázečky. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme k zadnímu středu.

■ Pod okraje zadního rozparku přispědlíme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Zadní podsádky přispědlíme k přední podsádce, číselná značka 3. Přidávky rozžehlíme. Vnitřní okraj podsádky začistíme.

■ Podsádku přispědlíme lícem k líci na horní okraj sukně. U rozparku na zip přehneme konce podsádky asi 5 mm před okrajem rozparku zpět a přispědlíme na horní okraj. Přidávky rozparku na sukni otočíme do líce a přispědlíme přes podsádku na horní okraj sukně. Přidávky rozparku a podsádku přispědlíme podél horního okraje sukně. Přidávky rozparku obrátíme do rubu. Podsádku

otočíme nahoru a přispědlíme těsně vedle švu na přidávky; šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku obrátíme do rubu a v ruce přispědlíme na tkanice zipu. Vnitřní okraj podsádky přispědlíme v ruce ke švovým přidávkám.

■ Na dílech volánků f a g sešijeme boční švy. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme k jedné straně.

■ Pro šikmý okraj záložky na svrchním volánku (g) vyznačíme na jednom bočním švu od horního okraje délku 21 cm = levý boční šev. Tuto značku spojíme pomocí krejčovského metru se spodním okrajem volánku na pravém bočním švu a vyznačíme šikmou linii záložky. Volánek odstříháme šikmo podél vyznačené linie.


■ Spodní okraj obou volánků sežehlíme v šíři 1,5 cm do rubu, podhrneme na poloviční šíři a přispědlíme.

■ Svrchní volánek přetáhneme rubem k líci přes spodní volánek, boční švy se stýkají. Horní okraje sestehujeme.

■ Horní okraje volánků našasíme společně podle obvodu spodního okraje sukně. Konce nití zauzlujeme, našasenu látku rovnoměrně rozdělíme.

■ Volánky přispědlíme lícem k líci na spodní okraj sukně, boční švy volánků se stýkají s linií vyznačující na bočních dílech sukně směrem vláknem. Volánky přispědlíme. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme nahoru.

Polohový plán




Stříháme z dvojité vrstvy látky, licová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárek a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozparkem. K všití tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozparku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:



Od šíře švového přídavku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozparku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozparku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozparku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahore dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).



Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozparku. Zip zavřeme. Šev pod rozparkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřizení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

