


116 Kalhoty ●●●

Velikosti 72, 76, 80, 84, 88

Délka kalhot: 97 cm

Spodní obvod nohavice: asi 38 cm

Kalhoty sahají do pasu.



Látky & materiál

Doporučený materiál: látky na kalhoty
Originální látka: denim s elastickým vláknem

Spotřeba látky

Velikost	72	76	80	84	88
Šířka látky	cm	ins	cm	ins	cm
Látka	140	140	140	140	140
	55	55	55	55	55

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm

Střihání

Papírový střih

Střih vystříháme ve zvolené velikosti. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díly a až c vyznačíme přímo na látku.

Rozměry dílů a, b, c

Vel.	72	76	80	84	88	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
a	73	77	81	85	86	12 4 1/4
	28 3/4	30 3/4	31 3/4	33 1/4	33 3/4	
b		9				7 2 1/4
		3 1/2				
c		32				8 3 1/8
		12 5/8				


Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů a až c jsou přidávky již zahrnuty.

Střiháme

- 1 přední díl kalhot 2x
- 2 lem na kapsu 2x
- 3 kapsový váček 2x
- 4 boční sedlo 2x
- 5 zadní díl kalhot 2x

Přehled střihových dílů



6 opasek 1x

a pásek 1x

b uzlík na mašličku 1x

c proužek pro poutka na opasek 1x

Výztuhu nažehlíme na díly 2 a na díl a (rubová strana látky).

Pracovní postup

■ Odšijeme zásevky na zadních dílech kalhot a sežehlíme je ke středu.

■ Na přední díly kalhot přispědlíme lícem k líci lemy na kapsy a přišijeme je. Přidávky sestříháme a sežehlíme do lemu.

■ Na okraje průhmatů kapes na předních dílech kalhot našpendlíme lícem k líci kapsové váčky a přišijeme je. Přidávky sestříháme a sežehlíme do kapsových váček. Přidávky přišijeme těsně podél sesazovacího švu, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Kapsové váčky obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme a sežehlíme. Přední díly kalhot přispědlíme na boční sedla tak, aby okraj průhmatu kapsy ležel na stykové linii. Průhmaty kapes přistehujeme. Kapsové váčky přistehujeme na boční sedla a přišijeme. Švové přidávky společně začistíme. Kapsové váčky přistehujeme na boční okraje kalhot.

■ Sešijeme pravý boční šev odshora až ke značce pro rozparek. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Sešijeme vnitřní krokové švy až ke

značkám pro rozparky, zadní díly kalhot přitom odshora až k příčné značce mírně napínáme. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Nohavice vtáhneme lícem k líci do sebe. Sešijeme středový šev, nesmíme přitom přichytit boční sedla. Přidávky začistíme a rozžehlíme vždy od horního okraje až k začátku zaoblení v rozkroku. Boční sedla přistehujeme na horní okraj kalhot.

■ Poutka na opasek: Podélné okraje proužku pro poutka (c) začistíme a sežehlíme v šíři 1,5 cm do rubu. Okraje v kraji prošijeme. Proužek rozstříháme na čtyři stejné dlouhé díly. Konce začistíme. Poutka přistehujeme vpředu nad lemy kapes a vzadu nad zásevky na sesazovací šev pásu, poutka leží na kalhotách, lícová strana leží dole.


■ Pásek složíme podélně na polovinu rubem dovnitř. Pásek sežehlíme a opět rozložíme. Jeden podélný okraj pásu přispědlíme lícem k líci na horní okraj kalhot. Pásek přišijeme, přitom přichytíme poutka. Přidávky sestříháme a sežehlíme do pásu.

■ Pod levé boční okraje přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Zip začíná na hraně přehybu pásu. Přidávky na druhém podélném okraji pásu sežehlíme do rubu, přispědlíme přes sesazovací šev pásu a z líce přišijeme v linii švu. Boční okraje pásu podhrneme v šíři asi 5 mm a v ruce je přišijeme na tkanici zipu. Sešijeme levý boční šev mezi značkami pro rozparky. Přidávky začistíme a rozžehlíme, v jednom sledu sežehlíme přidávky rozparku do rubu.

■ Poutka otočíme nahoru, podhrneme je, přispědlíme na horní okraj pásu a v kraji přišijeme.


■ Přidávky rozparků ještě jednou rozložíme naplocho. Přidávky záložek začistíme. Záložky přehneme podél linie přehybu do líce, lícová strana leží uvnitř. Okraje rozparků přišijeme odspodu až ke značce pro rozparek na boční švy a vnitřní krokové švy. Přidávky záložek obrátíme do rubu, sežehlíme je a přidávky v ruce volně přišijeme.

■ Opasek podélně složíme rubem dovnitř. Podélné okraje sešijeme. Přidávky sestříháme. Opasek obrátíme. Na opasku složíme podle vyznačení ve střihu mašličku ve směru šipek. Nejprve sešijeme kratší šipky na špičce a konci šipky, potom sešijeme delší šipky (obr. 1). „Záhyby“ mašličky položíme na sebe a střed mašličky svisle prošijeme (obr. 1a). Uzlík pro mašličku b složíme podélně na polovinu lícem dovnitř. Podélné okraje sešijeme. Přidávky sestříháme. Uzlík obrátíme a sežehlíme tak, aby šev ležel uprostřed. Krátké okraje uzlíku sežehlíme do rubu. Uzlík položíme kolem mašličky, krátké strany se stýkají. Krátké strany sešijeme v ruce (obr. 1b).



■ Nesešité okraje opasku společně začistíme, opasek provlékneme poutky, nesešité okraje podhrneme, před zipem je přispědlíme a v kraji přišijeme.

Polohový plán




WEBKANTEN

Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř. Čárkované vyznačené díly položíme na látku popsanou stranou dolů. Díl 6 a díl a vystříháme až nakonec z rozloženého zbytku látky.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišíjeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.





CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárka a přiříváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkou. K všití tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárky. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:



Od širší švové přídavky odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárky přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišíjeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárky. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárky přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

Tkanici zipu přišíjeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárky. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkou sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešíjeme, začínáme přitom přesně pod poslední stehy švu zipu.