

12/2011 Download

Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho stříhu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti stříhu.

128 Pelerína •

Velikosti 34 až 44
Zadní délka: asi 65 cm

Spotřeba:
příčně elastický krepšatén šíře 140 cm:
1,40 m


Doporučený materiál: lehké, měkce sply-
vavé látky

Střiháme:

Pro vystřížení kruhového dílu (a) složíme látku nejprve podélně na polovinu lícem dovnitř a potom ještě jednou v poloviční délce na čtvrtinu, tzn., že na sobě leží čtyři vrstvy látky a všechny strany jsou stejně dlouhé, viz též polohový plán. Okraje látky sešpendlíme. Směrem od rohu mezi hranami přehybu odměříme na několika místech vzdálenost 66 cm a krejčovskou křídou vyznačíme plynulý oblouk. Vrstvy látky uvnitř oblouku sešpendlíme. Díl látky vystříhneme podél vyznačené linie a pak rozložíme na polovinu tak, aby na sobě ležely pouze dvě vrstvy látky. Hranu přehybu prostříhneme v délce 66 cm až ke středu (= přední okraje). Na protilehlém konci označíme hranu přehybu stehovací nití (= zadní střed). Látkový díl rozložíme. Ze zbytku látky odstříhneme proužek (b) dlouhý 133 cm, široký 2,5 cm.

Pracovní postup:

■ Látkový proužek složíme podélně na polovinu rubem dovnitř a sežehlíme.



Okraje nástřihu kruhového dílu peleríny rozložíme do přímky a dvojitý proužek na ně přišpendlíme (na lícovou stranu látky). Okraje nástřihu přišijeme z rubové strany v šíři 5 mm na dvojitý proužek, na konci nástřihu šijeme co nejtěsněji v kraji. Proužek otočíme do rubu, okraj sežehlíme a prošijeme v šíři 5 mm.

■ Látkový díl složíme lícem k lici na polovinu tak, aby přední okraje ležely vedle sebe a aby se stýkaly s vyznačeným zadním středem. Vnější okraje sešijeme od středu na obě strany v šíři 1 cm, přitom končíme vždy 16 cm před hranou přehybu. Nesešité okraje sežehlíme 2x v šíři 5 mm do rubu, na konci švu sežehlíme okraje tak, aby vyběhaly šikmo k okraji látky. Sežehlené okraje přišijeme, na začátku a na konci švu vedeme šev napříč. Okraje švu společně začistíme a hotovou pelerínu obrátíme.

**Polohový plán
pro látku šíře 140 cm**

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř.

