


133 Taška

Velikost asi 30 x 24 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: vlněné látky, bavlněné látky na podšívku

Spotřeba látky: na tašku: 75 x 45 cm; na podšívku: 65 x 40 cm

Další materiál: 1 pružinový uzávěr šíře 30 cm; 5 knoflíků na potažení, průměr 29 mm; 2 polokroužky šíře 2,5 cm; 1 řetízkové ucho na tašku (vše Prym); vatelín P 140 (tloušťka asi 1 cm)

Střihání

Všechny díly zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přímo na rubovou stranu látky.

Švové přídavky

Není-li uvedeno jinak, zahrnují níže uvedené rozměry přídavky na švy v šíři 1 cm.

Střiháme

Z látky na tašku

1 obdélník 64 x 34 cm

2 poutka 7 x 6 cm

Z látky na podšívku

1 obdélník 56 x 32 cm

Z vatelínu

1 obdélník 52 x 32 cm

Vatelín přistěhujeme do středu na rubovou stranu dílu podšívky.

Pracovní postup

■ Díly poutek složíme lícem k líci na polovinu tak, aby kratší okraje ležely na sobě.

Okraje sešijeme. Poutka obrátíme a sežehlíme. Okraje v kraji prošijeme. Na každé poutko navlékneme 1 polokroužek a volné okraje poutek sestehujeme.

■ Na podélné okraje dílu tašky vyznačíme ve vzdálenosti 4 cm a 6 cm od rohu otvor pro tunýlek.

■ Poutka s polokroužky přišpendlíme 2 cm pod značkami na boční okraje dílu tašky, volné okraje poutek směřují ven, polokroužky leží na dílu tašky.

■ Díl tašky složíme lícem k líci na polovinu, značky pro tunýlek se stýkají. Boční okraje dílu tašky sešijeme nad a pod značkami v šíři 2 cm, přitom přichytíme poutka. Konce švů zapošijeme. Přídavky nad a pod poutky rozžehlíme.

■ Pro dno tašky přišpendlíme spodní okraj tašky (= přehyb látky) vždy lícem k líci na boční šev. Po obou stranách bočních švů tašky vyznačíme v pravém úhlu linii švu dna dlouhou vždy 4 cm. Švy dna sešijeme.

■ Horní okraj tašky sežehlíme v šíři 4 cm na rubovou stranu látky a přišpendlíme. Horní okraj tašky prošijeme v šíři 2 cm.

■ Do tunýlku zasuneme pružinový uzávěr, postupujeme podle návodu od výrobce uzávěru.

■ Knoflíky potáhneme látkou, řídíme se pokyny na obalu knoflíků. Knoflíky přišijeme na jednu stranu tašky.

■ Díl podšívky složíme lícem k líci na polovinu tak, aby okraje bez vatelínu ležely na sobě. Boční okraje podšívky sešijeme v šíři 1 cm. Na podšívce ušijeme dno stejně jako na tašce. Horní okraj podšívky přistěhujeme do rubu. Podšívku vložíme rubem k rubu do tašky tak, aby se švy stýkaly. Podšívku přišpendlíme 2 cm pod horním okrajem tašky. Podšívku přišijeme v ruce na linii prošívání.

■ K polokroužkům připevníme řetízkové ucho.