

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

409 Šaty ●●●●

Velikosti 44, 46, 48, 50, 52
Délka od pasu: 68 cm
Rukávy jsou delší asi o 5 cm.

Látky & materiál

Doporučený materiál: elastický žerzej v kombinaci s bavlněným tylem. Tento model šijeme pouze ze žerzejových látek.
Originální látka: elastický žerzej (I), bavlněný tyl (II)
Další materiál: „skrytý“ zip dlouhý 60 cm a speciální patka na všívání skrytých zipů; zbytek vlizelínu G 785; dvojité jehla

Spotřeba látky

Velikost	44	46	48	50	52
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry/yds)		
Látka I	140	55	3,00	3 1/4	
Látka II	140	55	0,45	1/2	

Střihání

Papírový střih
Střih vystihneme ve zvolené velikosti. Šipky vyznačené na dílu 25 platí pro vel. 44. Pro ostatní velikosti posuneme šipky v souladu s liniemi pro příslušnou velikost k zadnímu středu. Střihové díly přispějíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky rukávů (záložky rukávů rozšíříme do stran) 4 cm

Střiháme

Z látky I

21 přední díl s přinechaným rukávem 1x, střed v přehybu látky

22 zadní díl s přinechaným rukávem 2x

23 spodní díl rukávu 2x

25 límec 1x, střed v přehybu látky

26 kapsový váček 4x

Z látky II


24 přední vsadka 1x, střed v přehybu látky

Výztuha: Na okraje rozparku na zip nažehlíme proužky vlizelínu široké asi 2 cm (rubová strana látky).

Pracovní postup

Při sešívání švů leží lícové strany látky na sobě. Všechny linie na střihových dílech přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.


Upozornění: Švy na pružných látkách sešíváme speciálním elastickým stehem nebo úzce nastaveným obnitkovacím stehem. Přidávky rukávových záložek přišíváme dvojí jehlou, aby okraje zůstaly pružné.



Přehled střihových dílů

Díly 21 až 26


vel. 44	-----
vel. 46	-----
vel. 48	-----
vel. 50	-----
vel. 52	-----




Stručný přehled všech kroků

- 1 Ramenní švy / Vrchní rukávové švy
- 2 Spodní díly rukávů
- 3 Boční švy a spodní rukávové švy / Rukávové záložky
- 4 Kapsy ve švu
- 5 Límec / Ušití záhybů
- 6 Sežehlení a přistehování záhybů
- 7 Přišití límce
- 8 Přední vsadka
- 9 Zip / Zadní středový šev
- 10 Přišití límce na vnitřní straně
- 11 Záložka

1 Ramenní švy / Vrchní rukávové švy:
Zadní díly položíme lícem k líci na přední díl. Sešpendlíme ramenní švy a v jednom sledu vrchní rukávové švy a sešijeme, číselná značka 1. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme dozadu.




2 Spodní díly rukávů:
K rukávům přispějíme lícem k líci spodní díly rukávů a přišijeme, číselná značka 4. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme dolů.



3 Boční švy a spodní rukávové švy / Rukávové záložky:

Sešpendlíme boční švy a v jednom sledu spodní rukávové švy, švy sešijeme, číselná značka 5, průhmaty kapes necháme nesešít (3). Přidávky začistíme a rozžehlíme. Přidávky rukávových záložek sežehlíme do




rubu a z líce je přišijeme dvojí jehlou v šíři 3,5 cm (3a).

4 Kapsy ve švu:


Na přidávky průhmatů kapes našpendlíme lícem k líci kapsové váčky. Váčky přišijeme přesně podél vyznačených švových linií.

Kapsové váčky sežehlíme dopředu, sešijeme je a začistíme (4a).

4




4a



5 Límec / Ušití záhybů:

Přídavek na horním okraji límce začistíme. Záhyby složíme vždy lícem k líci a sešijeme je od zadního okraje límce až k šípce (rubová strana látky).


5



6 Sežehlení a přistehování záhybů:

Záhyby otočíme dolů a švy záhybů sežehlíme. Záhyby přistehujeme na zadní okraje.

6



Není-li v návodu uvedeno jinak, leží při stehování a sešívání švů lícové strany látky na sobě.
Začátek a konec švu zapošijeme zadními stehy. Švové přídavky začistíme obnitkovacím nebo overlockovým stehem.

lícová strana látky

rubová strana látky


výztuha

podšívka

Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

7 Přistít límce:


Límec přišpendlíme lícem k líci na výstřih a přišijeme, číselná značka 2. Švové přídavky sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme do šatů.



čeneném okraji rozparku (9). Zip přišijeme pomocí speciální patky těsně vedle zoubků. Stejným způsobem přišijeme zip i na druhý okraj rozparku. Na obou okrajích rozparku přišijeme zip odshora až ke značce pro rozparek (9a). Speciální patka zabráně tomu, aby se zoubky zipu při šití srolovaly. Sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu (9b).


10 Přistít límce na vnitřní straně:

Přídavek na horním okraji límce otočíme od zipu v délce asi 9 cm do rubu a v ruce přišijeme. Přídavky zadního rozparku otočíme do rubu a v ruce přišijeme na horní okraj.




8 Přední vsadka:

Přední vsadku složíme podél linie přehybu rubem k rubu a sežehlíme. Okraje sestehujeme. Vsadku přišpendlíme v rubu mezi příčnými značkami (číselná značka 3) přes límec na okraj výstřihu na předním dílu. Vsadku přišijeme těsně vedle sesazovacího švu límce.




11 Záložka:

Přídavek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme.




9 Zip / Zadní středový šev:

Zadní okraje šatů začistíme. Pod zadní díly přišijeme „skrytý“ zip: Zip rozevřeme a jednu tkanici zipu přišpendlíme vrchní stranou dolů na švový přídavek okraje rozparku. Zoubky začínají na vyznačeném horním okraji límce a leží přesně na vyzna-



Polohové plány



WEBKANTEN

44 - 52
Stoff II 140 cm 55 "
STOFFBRUCH



STOFFBRUCH

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř. Čárkovaně vyznačené díly položíme na látku popsanou stranou dolů. Díly 23 a 25 vystříhneme z rozloženého zbytku látky. Díly 23 vystříhneme zrcadlově.